



MANUAL DE VERNIZ GEL

Manual para Profissionais

purple
PROFESSIONAL



purple[®]
PROFESSIONAL

OVO
positor

purpl
PROFESS

ÍNDICE

1. Purple Professional Verniz Gel LED	2
2. Linha Purple Professional Verniz Gel LED	2
3. Aplicação Verniz Gel LED Purple	3
4. Remoção Verniz Gel LED	4
5. Perguntas Frequentes	5

purple
PROFESSIONAL



OVO
positor

purpl
PROFESS

PURPLE VERNIZ GEL LED

A principal característica deste tipo de verniz é a sua fácil aplicação, conferindo um resultado final muito natural.

Outro ponto forte é sem dúvida o tempo reduzido que exige este tipo de trabalho e também a sua durabilidade que é de aproximadamente 2 semanas.

As unhas ficam brilhantes e o verniz não lasca. Ideal para unhas naturais. Ideal também para uso nas unhas dos pés. Para o remover basta mergulhar as pontas dos dedos em SOAK OFF REMOVER durante 10 minutos.

LINHA PURPLE VERNIZ GEL LED

- **PRIMER SOS 15 ML** é um dilatador de poros que facilita a aderência do gel à unha natural. Aplica-se pouca quantidade sem tocar na cutícula e seca ao ar durante 30 segundos. Especialmente concebido para unhas danificadas ou com dificuldade na aderência do gel. Possui também ação anti fúngica.
- **BOND PROMOTOR 15 ML** é um promotor efeito cola que facilita a aderência do gel à unha natural ou ao tip. Pode ser usado a seguir ao Primer SOS.
- **O 2 WAY UV BASE & TOP COAT 15 ML** tem 2 funcionalidades, funciona como base e também como finalizante.
- **VERNIZ GEL LED 15 ML** é o gel de cor da gama verniz gel Led.
-
- **SOAK OFF REMOVER 1000 ML** é o solvente específico para remover o Verniz gel Led.

APLICAÇÃO VERNIZ GEL LED PURPLE

MODO DE APLICAÇÃO

- Desinfete as mãos da sua cliente e as suas com Solução Higienizante Purple.
- Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor de verniz Purple.
- Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as peles mortas que ficam agarradas á unha. Lime o bordo livre da unha e acerte o formato.
- Retire o brilho da unha natural com a Lima 180, NUNCA com o bloco. Primeiro lime no sentido do crescimento da unha e depois junto às cutículas. Atenção para não limar em excesso, basta retirar o brilho.
- Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó.
- A partir deste passo não poderá acertar mais o formato da unha de modo a evitar o levantamento do verniz gel.
- Aplique o Primer SOS em toda a unha natural sem tocar nas cutículas. Tempo de pose 30 segundos ao ar.
- Aplique o Bond Promotor em toda a unha incluindo tip. Tempo de pose 30/60 segundos ao ar.
- NOTA: Pode usar apenas o Primer SOS ou o Bond Promotor. Ou pode se desejar aplicar os dois.
- Aplique uma camada fina e bem esticada de 2 WAY Base & Top e catalise 1 minuto no aparelho UV ou no aparelho LED. O 2 WAY deve cobrir completamente toda a unha, de lado a lado e inclusive no bordo livre. Limpe a goma do 2 WAY.
- Aplique de seguida uma camada fina de VERNIZ GEL LED DE COR (mexa muito bem antes) e catalise 2 minutos no aparelho UV ou aparelho LED. Quanto mais escura for a cor mais necessidade de tempo de catalisação precisa.

ATENÇÃO É MUITO IMPORTANTE AGITAR E RODAR O FRASCO ENTRE AS DUAS MÃOS PARA QUE O PIGMENTO DE CÔR FIQUE BEM MEXIDO E HOMOGÉNEO. NÃO ESQUECER O BORDO LIVRE!

Na aplicação da cor deverá fazer alternado. Pinta uma unha e leva ao UV ou LED cerca de 30 segundos (apenas o tempo que demora a aplicar a cor na outra unha da outra mão). E depois pinta a unha de outra mão e leva ao UV ou LED. Alternando sempre. Não deve pintar 4 + 1 pelo simples facto de que o verniz gel de cor vai recolher ou escorrer.

- Aplique a segunda camada fina de VERNIZ GEL LED DE COR e catalise 2 minutos no aparelho UV ou no aparelho LED. NÃO ESQUECER O BORDO LIVRE!

LEMBRAMOS QUE AS CAMADAS DE COR DEVEM SER BEM ESTICADAS. É SEMPRE MELHOR APLICAR 2 CAMADAS DE COR BEM ESTICADAS DO QUE UMA GROSSA. CAMADAS MAIS ESPESSAS DE VERNIZ GEL LED DE COR PODEM ORIGINAR O LEVANTAMENTO DO MESMO.

- Sem remover a goma aplique por último uma camada fina e bem esticada de 2 WAY Base & Top e catalise 2 minutos no aparelho UV ou no aparelho LED. O 2 WAY deve cobrir completamente toda a unha, de lado a lado e inclusive no bordo livre.
- Limpe os resíduos de gel com uma Compressa de papel impregnada em Cleaner Purple, ou Solução Higienizante Purple.
- NÃO APLIQUE O ÓLEO DE CUTÍCULAS NA UNHA, APLIQUE APENAS NAS CUTICULAS.

REMOÇÃO VERNIZ GEL LED PURPLE

- 1 - Numa taça de vidro ou metal coloque um pouco de SOAK OFF REMOVER.
- 2 - Mergulhe as unhas da cliente no líquido cerca de 10 minutos. Pode em alternativa usar uma compressa impregnada em Soak Off Remover e envolver em papel de alumínio para acelerar o processo! Ou até com uma lima 180 remover o brilho da 2WAY.

NÃO DEVE NUNCA COLOCAR OS DEDOS ENVOLTOS EM PAPEL DE ALUMÍNIO NO INTERIOR DO APARELHO UV OU LED POR RISCOS GRAVES DE DANIFICAR AS UNHAS.

NÃO DEVE NUNCA COLOCAR OS DEDOS ENVOLTOS EM PAPEL DE ALUMÍNIO NO INTERIOR DE APARELHOS LED OU SIMILARES POR RISCO DE DANIFICAR O EQUIPAMENTO.

- 3 - Ao fim de 3 minutos com a ajuda do empurra cutículas em aço levante um pouco do gel na zona das cutículas. Este passo vai facilitar a entrada do líquido.

- 4 - Mergulhe de novo as unhas no líquido.
- 5 - Uns minutos depois tente de novo levantar o gel até à sua completa remoção.
- 6 - Quando o produto estiver totalmente removido passe a lima 180 para uniformizar a unha.
- 7 - Após a remoção pode aplicar de novo o verniz gel. Caso a cliente não queira aplique uma base e o óleo nas cutículas.

OVO
positor

purpl
PROFESS

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES VERNIZ GEL LED

- 1. POSSO FAZER A MANICURE COM ÁGUA ANTES DE APLICAR O VERNIZ GEL?**
De modo nenhum já que causará o levantamento do verniz gel por causa da humidade.
- 2. POSSO FAZER A MANICURE COM OLEOS OU REMOVEDORES DE CUTICULAS ANTES DE APLICAR O VERNIZ GEL?**
Não porque deixa humidade ou gordura na unha.
- 3. POSSO USAR O BLOCO PARA REMOVER O BRILHO DA UNHA NATURAL?**
Nunca porque o bloco absorve a gordura da unha e faz efeito de polimento.
- 4. DEPOIS DE REMOVER O BRILHO DA UNHA DEVO LIMPAR COM CLEANER?**
Não é necessário, basta usar a escova/ pincel de limpeza.
- 5. DEVO LIMPAR A GOMA DA BASE?**
Deve fazê-lo porque às vezes a goma da base em contacto com o verniz gel que também possui oleosidade faz com que o verniz gel recolha na ponta. Assim ajuda a evitar essa situação.
- 6. DEPOIS DO VERNIZ GEL SAIR DO APARELHO UV OU LED DEVEMOS LIMPAR COM CLEANER?**
Não é necessário.
- 7. DEPOIS DO 2 WAY USADO COMO FINALIZANTE DEVEMOS LIMPAR COM O QUÊ?**
Pode limpar os resíduos de gel com uma Compressa de papel impregnada em Cleaner Purple, ou Solução Higienizante Purple.
- 8. A BASE NÃO FICOU BEM NIVELADA. PORQUÊ QUE ISTO ACONTECE?**
Tanto a base como o verniz gel devem ser perfeitamente esticados.
- 9. O VERNIZ GEL DEPOIS DE SAIR DO UV GANHOU UMAS BOLHINHAS. PORQUÊ?**
O verniz gel não foi bem esticado. Deverá sempre esticar bem o verniz gel. No entanto se ganhou bolhinhas poderá facilmente resolver o problema. Basta limar suavemente com a lima 180 até disfarçar e aplique depois o 2 WAY.
- 10. POSSO ACERTAR O FORMATO DA UNHA DEPOIS DA UNHA FINALIZADA?**
Nunca porque remove a dobra de gel do bordo livre que permite uma maior aderência do gel.
- 11. POSSO USAR A BASE OU O TOP COAT DE OUTRA MARCA DE VERNIZ GEL COM A MARCA PURPLE?**
Não sabemos se é compatível ou não.
- 12. O VERNIZ GEL PARECE QUE NÃO CATALISA, OU NÃO FICA UNIFORME, O SHIMMER NÃO FICAM VISÍVEIS, OU ESTÁ AGUADO?**
O verniz gel tem pigmentos de cor que devem obrigatoriamente ser agitados para que os pigmentos de cor se unam de novo á base original do próprio verniz.
- 13. O VERNIZ GEL ESTÁ UM POUCO GROSSO O QUE FAÇO?**
Aqueça um pouco o frasco com um secador de cabelo ou até em cima da máquina de café. O calor ajuda a tornar o verniz gel ou até gel de cor mais líquido.